



Wina
Kinder Gäste-
Hausschuhe

S10774





S10774

V.1/KD

Wina Gäste-Hausschuhe

Design: Schachenmayr Designteam



Stricken



Einfach



Empfohlenes Garn

GRÖSSE

Alle cm-Angaben in der Anleitung sind gestrickte Maße vor dem Filzen, sofern nichts anderes angegeben wurde.

Vor dem Filzen: Sohlenlänge ca. 27,5 cm, größte Sohlenbreite ca. 13 cm

Nach dem Filzen: Sohlenlänge ca. 22 cm, größte Sohlenbreite ca. 10 cm

MATERIAL

Schachenmayr Wash+Filz-it! 50 g Knäuel

Lauflänge 50 g = 50 m

Fb 00021 (steel)

2 Knäuel

Fb 00011 (pink)

1 Knäuel

Fb 00002 (white)

1 Knäuel oder Reste

Bitte verwenden Sie nur Knäuel mit der gleichen Farbpartie. Der Garnverbrauch kann von Person zu Person unterschiedlich sein.

Stricknadel 8,0 mm und 9,0 mm

1 Sticknadel

1 Wollnadel zum Vernähen der Fäden

Latexmilch in Transparent

MASCHENPROBEN

Vor dem Filzen:

Glatt rechts mit den 8,0 mm Nadeln mit einfachem Faden: 12 M und 18 R = 10 cm x 10 cm.

Kraus rechts mit den 9,0 mm Nadeln mit doppeltem Faden: 10 M und 16 R = 10 cm x 10 cm.

Nach dem Filzen:

Glatt rechts mit den 8,0 mm Nadeln mit einfachem Faden: ca. 15 M und 26 R = 10 cm x 10 cm.

Kraus rechts mit den 9,0 mm Nadeln mit doppeltem Faden: ca. 13 M und 20 R = 10 cm x 10 cm.

Bei abweichender Maschenprobe entsprechend dickere oder dünnere Nadeln verwenden.

GRUNDTECHNIKEN

Glatt rechts mit den 8,0 mm Nadeln und einfachem Faden: In Hinr rechte M, in Rückr linke M stricken.

Kraus rechts mit den 9,0 mm Nadeln und doppeltem Faden: In Hin- und Rückr rechte M stricken.

ANLEITUNG

Sohle

Mit den 9,0 mm Nadeln und doppeltem Faden in Steel 8 M anschlagen und kraus rechts stricken.

In 3. R am R-Anfang nach der Randm und am R-Ende vor der Randm je 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden stricken = 10 M.

Nach 14 R = 9 cm Sohlenlänge zum Verschmälern der Sohle die mittleren 2 M rechts zusammenstricken = 9 M.

Weiter 2x in jeder 10. R beidseitig je 1 M zunehmen = 13 M.

Nach 40 R = 25 cm Sohlenlänge, dann 1x in folgender 2. R zum Abrunden des Zehenbereichs am R-Anfang die 2 M nach der Randm und am R-Ende die 2 M vor der Randm jeweils rechts zusammenstricken = 9 M.

In folgender 2. R alle M abketten.

Gesamte Sohlenlänge 44 R = 27,5 cm.

Beide Sohlen gleich arbeiten.

Oberteil: Mit dem Zehenbereich beginnen. Mit den 8,0 mm Nadeln und einfachem Garn in Pink 10 M anschlagen und glatt rechts stricken, mit 1 Rückr links beginnen. In 4. R (= Hinr), dann 2x in jeder 6. R beidseitig je 1 M zunehmen = 16 M. Gerade hoch stricken und nach insgesamt 25 R = 14 cm alle M abketten.

Beide Oberteile gleich arbeiten.

FERTIGSTELLUNG

Oberteile und Sohlen zusammennähen. Den Schriftzug auf jedes Oberteil mittig übertragen und mit doppeltem Faden in White im Stielstich nachsticken.

Die Hausschuhe bei 40° C in der Waschmaschine filzen, dazu Colorwaschmittel, aber kein Wollwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Ein Programm mit ausreichendem Wasserstand, z.B. Schonwäsche mit Schleuderprogramm, aber bitte kein spezielles Wollprogramm



wählen. In der Waschmaschine schrumpft die Hausschuhe um ca. 30%.

Sollten Ihre Hausschuhe nach dem ersten Waschen noch zu groß oder auch zu wenig gefilzt sein, waschen Sie diese ein weiteres Mal bei 40° C, oder wählen ein anderes Programm. Nach dem Waschen die Hausschuhe kräftig in Form ziehen und trocknen lassen. Die Hausschuhe trocknet schneller, wenn Sie während des Trocknens einen Waschlappen oder ein kleines Handtuch in die Hausschuhe einlegen.

Nach dem Trocknen mit einfachen Garn in White den oberen Rand der Oberteile mit Langettenstichen umsticken. Die Sohlen mit transparenter Latexmilch bestreichen und gut trocknen lassen.

Originalgroße Vorlage für den Schriftzug

Gast

ABKÜRZUNGEN

Hinr	= Hinreihe(n)
M	= Masche(n)
R	= Reihe(n)
Randm	= Randmasche(n)
Rückr	= Rückreihe(n)