

Anchor[®]



Sitzpouf



Entworfen von Anchor Studio

Design Nr.: 0022396-00001-11

MEZ Needlecraft GmbH, 2021. Alle Rechte vorbehalten.





Anchor Crafty Fine 250g - Art. N° 4774200 - * (Farb-Nr.)

Mittel



Ø ca. 37 cm



7x *00115



N° 6



N° 18

MILWARD

MILWARD

EXTRAS:

Polyesterkügelchen ca.

500g/40 l, ca. Ø 3mm

Baumwollstoff 100 x 150 cm

Sitzpouf

MASCHENPROBE

11 Stb x 7 R = 15 x 15 cm

ABKÜRZUNGEN

Km	Kettmasche(n)
fM	feste Masche(n)
Lm	Luftmasche(n)
SStb	1 Steigestäbchen am Rd-Anfang, (um in die nächste Rd "hochzusteigen")
M	Masche(n)
Rd	Runde(n)

ANMERKUNG

Der Pouf wird in Rd gehäkelt. Um jeweils in die nächste Rd "hochzusteigen" werden anstelle des 1. Stäbchens i. R. 3 Luftmaschen gehäkelt = gilt als 1 Stäbchen. Dieser Rd-Übergang sieht aber oft etwas löcherig aus. Tipp: Um dies zu vermeiden, können Sie ab der 3. Rd folgende Technik anwenden: 1 fM in das vordere M-Glied der 3. Lm des Lm-Stäbchens der VorRd häkeln und darauf 2 Lm arbeiten = 1 Steigestäbchen. Am Rd-Ende die Km in die beiden hinteren Maschenglieder der 2. Masche des Lm-Stäbchens der VorRd arbeiten = Ende der Rd. Das Steigestäbchen der neuen Rd beginnt nun wieder mit einer fM in das vordere M-Glied des SStb der VorRd. Der Rd-Übergang wird so dichter und fast unsichtbar.

ANLEITUNG

OBERE PLATTE

Mit einem Magic Ring beginnen und 8 fM in den Ring häkeln, Magic Ring zusammenziehen = 1. Rd. Diese und alle folgenden Rd mit 1 Km schließen.
2. Rd: 3 Lm (= 1 Stäbchen) und 1 Stäbchen die 1. M der Vor-Rd, dann jede weitere Masche verdoppeln = 16 M.
3. Rd: 1 SStb + 1 Stb in die 1. M, jede weitere M verdoppeln = 32.
4. Rd: 1 SStb, jede 3. M verdoppeln = 42 (d.h. 10 x verdoppeln + 2 Stb bis Rd-Ende).
5. Rd: 1 SStb, jede 4. M verdoppeln = 52 M.
6. Rd: 1 SStb, jede 5. M verdoppeln = 62 M.
7. Rd: 1 SStb, jede 6. M verdoppeln = 72 M.
8. Rd: 1 SStb, jede 7. M verdoppeln = 82 M.
9. Rd: 1 Lm, 1 Km in jede M der Vor-Rd = 82 M. Rd nicht mit Km schließen, stattdessen M von der Nadel heben, Nadel von hinten in die 1. Km der Vor-Rd stechen und die abgehobene Masche nach hinten durchziehen, Nadel mit M liegt jetzt hinter der Arbeit.
10. Rd: 3 Lm (= 1 Stb). Hinter den Km der Vor-Rd erscheint eine Reihe querliegender M, in jede dieser Quermaschen 1 Stb arbeiten, Rd mit 1 Km schließen.
11. – 14. Rd.: 1 SStb, in jede M 1 Stb, am Rd-Ende eine Km. Faden abschneiden. Alle Fäden vernähen, dazu die Fäden aufdrehen und einzeln vernähen.

Bodenplatte:

Rd 1–9 wie die Obere Platte arbeiten, die 9. Rd mit Km schließen, Faden nicht abschneiden, Faden wir später zum Zusammenhäkeln weiter verwendet.

INNENKISSEN NÄHEN

Messen Sie vor dem Zuschneiden den Durchmesser Ihres Pouf nach. Sollte er etwas größer oder kleiner ausfallen, können Sie Größe des Innenkissens anpassen, damit die Hülle perfekt passt.

ZUSCHNEIDEN (NAHTZUGABE 1,5 CM IST ENTHALTEN)

2 Rechtecke: 59,5 x 35 cm

2 Kreise: Ø 39 cm

NÄHEN UND FÜLLEN

Rechtecke an den kurzen Seiten zusammennähen, an einer Seite eine Öffnung von ca. 12 cm lassen. Deck- und Bodenplatte rundum ca. 0,7 cm einschneiden und an den Korpus nähen.

Das Kissen durch die offene Seitennaht so voll wie möglich befüllen. Tipp: Idealerweise erstellen Sie eine Art Spritztülle aus Plastikfolie und kleben diese sauber an eine Ecke Ihres Polyesterkügelchensacks, an dem Sie zuvor eine kleine Ecke abgeschnitten haben. Führen Sie die Tülle in die Kissenöffnung und lassen Sie die Kügelchen hineinrieseln. Lassen Sie sich dabei unbedingt helfen! Öffnung mit kleinen Handstichen verschließen.

FERTIGSTELLEN

Das Innenkissen in den offenen Pouf legen, die Bodenplatte oben auflegen. Den Poufkörper und die Bodenplatte mit Km zusammenhäkeln. Dafür in die vorderen M-Glieder der Platte und die hinteren M-Glieder des Korpus einstechen. Faden abschneiden und vernähen.

Hinweis: Crafty Fine ist ein Recycling Garn, das aus farblich vorsortiertem textilem Material hergestellt wird, daher können sich leichte Abweichungen der Farbe und Stärke des Garnes ergeben. Wir empfehlen ausreichend Garn für das jeweilige Projekt einzukaufen. Verwenden Sie ein Häkelnadel ohne Griffverstärkung, da diese tiefer durch die Maschen gleiten kann. Die ersten Maschen können etwas anstrengend sein, aber man gewöhnt sich schnell und das Ergebnis lohnt sich.

WASCHEMPFEHLUNG

- Immer in so warmem Wasser wie möglich waschen, gemäß der empfohlenen Waschttemperatur, nur kurz schleudern. Bei Handwäsche viel Wasser verwenden.
- Bei dunklen Farben empfehlen wir, ein Farbfangtuch einzusetzen.
- Nicht bleichen.
- Nicht im Tumbler trocknen. Liegend trocknen lassen.
- Heiß bügeln und ein feuchtes Bügeltuch verwenden.
- Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethen
- Keine optischen Aufheller verwenden (auch keine Waschmittel, welche optische Aufheller enthalten).
- Wir empfehlen, einen Weichspüler zu verwenden, um die natürliche Weichheit des Garns zu bewahren.